Sistema: Futura Server

Caminho: *Configurações>Parâmetros por Empresa*

Referência: FS312

Versão: 2019.09.09

Como funciona: Este menu é utilizado para parametrizar e restringir determinadas telas ou configurações do sistema.

Aba Consulta

Nesta tela ficará armazenada todas as empresas cadastradas no sistema, sendo possível realizar a configuração dos parâmetros de cada uma delas.



Para isso, selecione a empresa utilizada, clique em ***F3 Editar*** e o sistema abrirá a tela abaixo:

Aba Configurações

1 – Certificado Digital:



1 – Tipo: Defina se o certificado digital é Instalado ou Arquivo**;**

2 – Certificado Nro. Serie: Neste campo insira o certificado instalado na máquina;

3 – Caminho do Arquivo: Caso o tipo de certificado seja arquivo insira neste campo;

4 – Senha: Neste campo insira a senha do certificado.

2 – Aba Impressos



Esta aba é utilizada para definir todos os layouts utilizados tanto no ***Futura Server*** quanto no ***Futura PDV***. Após indicar é possível testar os layouts clicando no botão ***Testar Modelos*** ou ***Testar Todos***;

3 – Aba NF-e



1 – E-mail padrão para Envio: Sempre que uma NF-e é emitida, o sistema envia a mesma ao e-mail do cliente automaticamente, para isso defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

2 – Logo da Empresa para o Danfe: Neste campo informe o caminho do logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais. Lembrando que esta opção ficara salvo somente no caminho local.

3 – Logo da Empresa para o Danfe: Neste campo informe o logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais. Lembrando que esta opção ficara salvo na base de dados.

4 – Aba MDF-e



1 – E-mail padrão para Envio: Defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

2 – Logo da Empresa para o DAMDFE: Neste campo informe o caminho do logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais.

Aba Avançadas

Esta aba é restrita aos usuários, caso seja necessário realizar alguma alteração, contate nosso **Suporte Técnico**.

Botão Carregar Repositório: O objetivo deste botão é salvar as configurações de parâmetros, de forma que as informações sejam enviadas para a base central do usuário. Com isso, ao reconfigurar a base do usuário novamente, basta clicar neste botão e as

configurações de parâmetros voltarão automaticamente, evitando que este processo seja feito manual como era anteriormente.

1- Aba Empresa



4- Razão Social: Neste campo o sistema informará a Razão Social da empresa que está em edição;

5- Regime Tributario: Defina o regime de apuração de ICMS desta empresa (Para trâmites fiscais);

6 – CRT:

7- Atividade: Defina o Ramo de Atividade para o qual a empresa pertence;

2 – Aba Geral



1- Bloquear Venda sem estoque: Ao habilitar este parâmetro como **SIM** e o estoque do produto inserido na venda esteja zerado, o sistema bloqueará a inserção do mesmo no pedido de venda. É possível também utilizar a opção ***Somente Avisar***, onde o sistema trará

uma validação informando que o produto está sem estoque, porém permitirá a sua venda;

2- Controla processo de venda: Este parâmetro é utilizado para habilitar a rotina de processo de venda, permitindo que o usuário trabalhe com etapas de venda, seja ela conferência, faturamento, separação entre outras;

3- Logotipo: Caso necessário é possível definir um logotipo por empresa, diferenciando assim os pedidos no momento da emissão.

3 – Aba Nota Fiscal Serviço



Esta aba é utilizada para registrar configurações pertencentes as Notas Fiscais de Serviços. Caso este parâmetro não esteja configurado corretamente, não será possível emitir ***Notas Fiscais de Serviços***;

4 – Notas Fiscais Outros



Esta tela é utilizada para registrar detalhes de Notas Fiscais de Formulário Contínuo, porém atualmente este tipo de nota já foi substituída pela ***Nota Fiscal Eletrônica***;

5 – Aba Impressos



Caso esta aba tenha sido preenchida anteriormente, as informações serão replicadas para a aba avançadas, não sendo necessário inseri-las novamente.

6 – Aba NF-e



1- Serie/Nfe: Neste campo defina o número de série de notas fiscais que a empresa utiliza (Caso não saiba, contate o contador);

2- Último número Impresso: Este campo mantém o último número de Nota Fiscal emitida para manter a sequência de emissão, evitando divergências e duplicidades;

3- Formato Impresso do Danfe: Defina o formato de impressão da Danfe em: Retrato ou Paisagem;

4- Layout: As Notas Fiscais possuem um número de layout padrão definido pelo Sefaz, neste campo informe o mesmo;

5- Indicação Presença Padrão: É possível definir um tipo de ***Presença*** como padrão para ser destacado sempre na emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Desta forma, não será preciso preencher campo manualmente durante a emissão da nota, é possível escolher entre as opções abaixo:

Nenhum, não se aplica, presencial, não presencial pela internet, não presencial teleatendimento, NFC-e entrega em domicílio e Não presencial outros.

6- NF-e Operação Finalidade Padrão: É possível definir um tipo de Operação de Finalidade como padrão para ser destacado sempre na emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Desta forma, não será preciso preencher esta informação manualmente ao iniciar o Pedido de Venda ou durante a emissão da nota. É possível escolher entre as opções abaixo:

Nenhum, Normal/ST, Uso/Consumo, Uso/Consumo com diferencial de alíquota, ZFM/ALC (Em desenvolvimento) e sem retenção de ST por decreto/benéfico.

7- Forma Emissão Padrão: É possível definir uma forma de emissão padrão para as Notas Fiscais Eletrônicas, como por exemplo: envio normal ou em contingência (para os casos onde não há conexão com Internet no momento). É possível escolher entre as opções:

Normal, Contingência: FS, Contingência: DPEC, Contingência FS-DA, Contingência: SVAN – Sefaz Virtual Ambiente Nacional e Contingência: SVRS – Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul.

8- Imprimir o Nro do Pedido: Caso queira que o número do pedido saia na ***Nota Fiscal Eletrônica***, deixe este parâmetro como **SIM;**

9- Identificação de Ambiente: Defina o tipo do ambiente que as Notas Fiscais serão emitidas, sendo eles:

- **Produção:** Utilizando esta opção o sistema já enviará o XML e a validação da Nf-e para o site da fazenda;
- **Homologação:** Utilizando esta opção as notas fiscais serão impressas como um teste, para verificação de autenticidade das configurações;

10- Utiliza Danfe de Importação: Caso emita Nota Fiscal de Importação através do sistema, marque este campo como SIM.

11- Modelo de Layout da Danfe: Através desta opção é possível definir qual o layout da Danfe de Importação será impresso pelo sistema, sendo o modelo ***Novo*** ou ***Antigo***.

12- Endereço de Entrega na Nfe: Através desta opção é possível definir o endereço de entrega da Danfe;

13- E-mail padrão para Envio: Sempre que uma NF-e é emitida, o sistema envia a mesma

ao e-mail do cliente automaticamente, para isso defina um e-mail de remetente padrão neste campo.

14- Repositório: Defina um repositório para o qual o sistema deverá armazenar os XML's das ***Notas Fiscais*** emitidas;

15- Logo da empresa para a Danfe: Neste campo informe o caminho do logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais;

16- Tipo de certificado: Neste campo informe se o certificado é Instalado ou Arquivo;

GNRE

17 – Utiliza GNRE Online: Caso o usuário gere a ***GNRE***, deixe este parâmetro como **SIM**;

18 – Layout GNRE: Defina neste campo o layout pertencente a GNRE;

19 – Cod. CSRT: Caso necessário insira o código de segurança do responsável técnico neste campo;

20 – Logo da empresa para o Danfe: Caso queira insira um logo para a danfe neste campo;

7 – Aba NFP



Esta tela é utilizada para definir o usuário e senha de acesso ao site da ***Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda)***, possibilitando a exportação dos arquivos NFP via Web-Service através da tela: *Fiscal > NFp Webservice > Exportação de Arquivos*.

8 – Aba NFc-e



1- Serie/NFCe: Neste campo defina o número de série que a empresa utiliza (Caso não saiba, contate o contador);

2- Último número Impresso: Este parâmetro é utilizado para definir o último número de Nota Fiscal do consumidor emitida, mantendo a sequência de emissão, evitando divergências e duplicidades;

3- Modelo Danfe: É possível definir o modelo de impressão da NFC-e, escolhendo entre as opções: Simplificado, Completo ou Somente envio por e-mail.

4- Identificação CSC: Código de Segurança do Contribuinte (CSC) – Gerado pelo Sefaz;

5- ID Token: Código de segurança alfanumérico (uma senha), de conhecimento exclusivo do contribuinte e da Sefaz, usado para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e

6- Layout: As Notas Fiscais possuem um número de layout padrão definido pelo Sefaz, neste campo informe o mesmo;

7- Identificação de Ambiente: Defina o tipo do ambiente que as Notas Fiscais do Consumidor serão emitidas, sendo eles:

- **Produção:** Utilizando esta opção o sistema já enviará o XML e a validação da Nfc-e

para o site da fazenda;
- **Homologação:** Utilizando esta opção as notas fiscais do consumidor serão impressas como um teste, para verificação de autenticidade das configurações;

8- E-mail padrão para Envio: Sempre que uma Nfc-e é emitida, o sistema envia a mesma ao e-mail do cliente automaticamente, para isso defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

9- Repositório: Defina um repositório para o qual o sistema deverá armazenar os XML's das ***Notas Fiscais do Consumidor*** emitidas;

10- Indicação presença padrão: É possível definir um tipo de ***Presença*** padrão para ser destacado sempre na emissão da NFC-e. É possível escolher entre as opções abaixo:

Nenhum, não se aplica, presencial, não presencial pela internet, não presencial tele atendimento, NFC-e entrega a domicílio e Não presencial outros.

11- Forma emissão padrão: É possível definir uma forma de emissão padrão para a NFC-e, como por exemplo: envio normal ou em contingência (para os casos onde não há conexão com a internet)

12- Tipo de Certificado: É possível definir o certificado se é instalado ou em arquivo;

13- Modelo de Layout: É possível definir o modelo de layout que será impresso no cupom fiscal.

Normal, Contingência: FS, Contingência: DPEC, Contingência FS-DA, Contingência: SVAN – Sefaz Virtual Ambiente Nacional e Contingência: SVRS – Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul.

9 – Aba Certificado Digital



Caso esta aba tenha sido preenchida anteriormente, as informações serão replicadas para a aba avançadas, não sendo necessário inseri-las novamente.

10 – Aba SAT



1- Chave de Autorização: Neste campo insira a chave de autorização para emissão do SAT;

2- Modelo de Layout: É possível definir o modelo de layout que será impresso no cupom fiscal.

11 – Aba Tipos de Pedido Padrão



Kit de Produtos: Esta aba é utilizada para configurar o tipo de pedido de entrada e saída padrão para Montagem de Kits.

Ordem de Produção: Esta aba é utilizada para configurar o tipo de pedido de entrada e saída padrão para ordem de produção.

Para isso, clique em ***Incluir,*** selecione a ***lupa*** encontre o certificado instalado e clique em **Gravar**.

12 – Aba MDF-e



1- Serie/MDFe: Neste campo defina o número de série do documento fiscal;

2- Último número Impresso: Este campo mantém o último número do Documento Fiscal emitido para manter a sequência de emissão, evitando divergências e duplicidades;

3- Formato Impresso do DAMDFE: Defina o formato de impressão da Damdfe em: Retrato ou Paisagem;

4- Layout: Os Documentos Fiscais possuem um número de layout padrão definido pelo Sefaz, neste campo informe o mesmo;

5- Identificação de Ambiente: Defina o tipo do ambiente que os Documentos Fiscais do Consumidor serão emitidos, sendo eles:

- **Produção:** Utilizando esta opção o sistema já enviará o XML e a validação da Nfc-e para o site da fazenda;
- **Homologação:** Utilizando esta opção as notas fiscais do consumidor serão impressas como um teste, para verificação de autenticidade das configurações;

6- E-mail padrão para Envio: Defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

7- Repositório: Defina um repositório para o qual o sistema deverá armazenar os documentos emitidos;

8- Tipo de Certificado: É possível definir o certificado se é instalado ou em arquivo;

9- Tipo do Emitente Padrão: Selecione se o tipo do emitente é ***Prestador de Serviço de Transporte*** ou ***Transportador de Carga Própria***

10- Tipo do Transportador Padrão: Defina o tipo do transportador padrão, entre as opções: ***Nenhum***, ***ETC***,***TAC*** ou ***CTC***.

11- Forma emissão padrão: É possível definir uma forma de emissão padrão para o MDF-e, como por exemplo: envio normal ou em contingência (para os casos onde não há conexão com a internet)

12 – Logo da empresa para o DAMDFE: Caso queira insira um logo para a danfe neste campo;