



Sistema: Futura Server

Caminho: Configurações> Campos adicionais

Referência: FS324

Versão: 2018.05.21

Como funciona: Através do sistema é possível criar campos dinâmicos que servirão de controle interno de acordo com o ramo de atividade de cada empresa, assim que esses campos forem criados eles ficarão disponíveis em uma aba denominada como **Campos adicionais**, ela aparecerá na **Categoria** informada pelo usuário, no cadastro abaixo.

Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em **Novo [F2]** e o sistema abrirá a tela abaixo:

UUID: Esse campo refere-se à um identificador único universal, que identifica o campo criado dentro do código fonte do sistema, para, caso futuramente o usuário queira um



relatório ou layout de pedido com as informações deste campo, seja possível cria-lo. Ele não deverá ser alterado.

Campo: Digite a descrição que o novo campo irá apresentar;

Categoria: Neste campo defina em qual tela do sistema o campo dinâmico deverá ser inserido, sendo as opções: **Ped. Venda, Ped. Compra, Cad Cliente, Cad Fornecedor e Cad Transportadora;**

Tipo: Neste campo defina qual será o tipo do campo dinâmico, que define o comportamento do mesmo na **Categoria** escolhida, sendo as opções: **Inteiro, Numérico, Texto, Data, Sim/Não, Opcional, Memo** ou **Cadastro;**

Ordem: Neste campo defina a ordem em que o campo deverá aparecer na aba de **Campo adicional;**

Obrigatório: Defina se o preenchimento do campo dinâmico será obrigatório ou não;

Tipo (Cadastro): Defina qual o tipo de cadastro que deverá ser filtrado no campo dinâmico. Lembrando que só será possível defini-lo caso a opção **Tipo** esteja como **Cadastro;**

Valor Padrão: Este campo refere-se à informação padrão que ficará registrada, de acordo com o preenchimento do campo **Categoria.**

Vale lembrar, que as opções se alternam de acordo com a informação escolhida no campo **Tipo.**

Largura: Defina qual será o tamanho do campo **Tipo** que será inserido pelo usuário;

Opções: Por meio deste campo será possível definir opções que serão utilizadas quando o **Tipo Opcional** for definido;

Após inserir as informações clique em **Gravar [F10]** para validar o procedimento.