




Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

No momento do primeiro acesso ao sistema o mesmo apresentará as configurações iniciais, após o preenchimento destas telas o ERP estará pronto para ser utilizado.

As configurações iniciais são:



Clique no botão **Começar** e a tela abaixo será aberta:

Licenciamento



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assistente de Configuração

Licenciamento

Licença Atual!

Liberacao Automatica Liberacao Manual

Cnpj Liberar

Pular Não exibir novamente Voltar Proximo

Insira o **CNPJ** da empresa que está no contrato de serviço da **Futura Sistemas**, em seguida clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Cadastro de Empresa



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assistente de Configuração

Cadastro de Empresa

Tipo: CNPJ/CPF: I.E.: Contribuinte ICMS:

Razao Social:

Nome:

E-mail:

Endereco de Faturamento

CEP: UF: Pais:

Tipo:

Endereco: Numero:

Complemento: Bairro:

Cidade:

Fone: Fone Outro: () - Celular:

Nextel ID: Fone Preferencial: Fone: WhatsApp:

Contato: Contato E-Mail:

Observacoes:

Não exibir novamente

Preencha todos os campos com as informações pertencentes a sua empresa, lembre-se quanto mais informações preenchidas, menos chances de erros em alguns trâmites posterior, clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Informações Fiscais



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assistente de Configuração

Informacoes Fiscais

Regime Tributario:

CRT:

Atividade

Prestador de serviço

Industrial Atacado Varejo

Importador Exportador Deposito Fechado

Emissao de Documento Fiscal

Outros(Nao Impressos pelo Sistema): ?

E.C.F. (Emissor de Cupom Fiscal): ?

Nota Fiscal - Modelo 1: ?

NFe - Modelo 55: ?

NFe - Modelo 65: ?

Calcula IPI Pessoa Fisica: ?

Utiliza Pauta Fiscal: ?

Incluir Alterar Excluir

Tipo:

Certificado Nro. Serie:

Caminho do Arquivo:

Senha:

Gravar Cancelar

Certificados

Pular Não exibir novamente Voltar Proximo

Caso haja um certificado instalado, insira-o neste campo, para que no momento da emissão das notas fiscais não ocorra erros.

Se não tiver um certificado instalado basta clicar em próximo e a tela abaixo será aberta:

Configuração de ICMS



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assistente de Configuração

Configuracao de ICMS

Descricao: FALTA CONFIGURAR ICMS

Uf	% ICMS	Reducao ICMS	Aplicar Red. 4%	Aplicar Red. S.	Aplicar Red. C. F.	Observacao
EX	0,00000	0,00000	X	X	X	
NC	0,00000	0,00000	X	X	X	
SP	0,00000	0,00000	X	X	X	
AC	0,00000	0,00000	X	X	X	
AL	0,00000	0,00000	X	X	X	
AM	0,00000	0,00000	X	X	X	
AP	0,00000	0,00000	X	X	X	
BA	0,00000	0,00000	X	X	X	
CE	0,00000	0,00000	X	X	X	
DF	0,00000	0,00000	X	X	X	
ES	0,00000	0,00000	X	X	X	
GO	0,00000	0,00000	X	X	X	
MA	0,00000	0,00000	X	X	X	
MG	0,00000	0,00000	X	X	X	
MS	0,00000	0,00000	X	X	X	
MT	0,00000	0,00000	X	X	X	
PA	0,00000	0,00000	X	X	X	
PB	0,00000	0,00000	X	X	X	
PE	0,00000	0,00000	X	X	X	
PI	0,00000	0,00000	X	X	X	
PR	0,00000	0,00000	X	X	X	
RJ	0,00000	0,00000	X	X	X	

Não exibir novamente

Caso necessário defina as alíquotas de ICMS pertencente a cada estado, lembrando que esta informação não é obrigatória e poderá ser preenchida em outro momento. Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Cadastro de E-mail



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assistente de Configuração

Cadastro de Email

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]

Consulta Principal

Nome: EMPRESA TESTE

Assunto: Nfe

SMTP Provedor: smtp.gmail.com Porta: 587

E-Mail: caroline.futurasistemas@gmail.com

Usuario: caroline.futurasistemas@gmail.com

Senha: ●●●●●●●●

Prioridade: Urgente

Formato: Texto

Repositorio: C:\Futura

Usuario: [] []

Assinatura: []

O servidor requer autenticação
 Enviar copia no E-Mail da Empresa

Tipo Autenticação: TLS

Testar Conexão Padrão Testar Conexão

Pular Não exibir novamente Voltar Próximo

Preencha esta tela com dados de e-mail pertencente a sua empresa:

Nome: Insira um nome para controlar o cadastro de e-mails.

Assunto: Digite o assunto referente a este e-mail. Este assunto sempre vai aparecer para o destinatário do e-mail.

SMTP Provedor: Insira o SMTP do Provedor referente a conta de e-mail utilizada. Na imagem acima foi utilizado como exemplo o SMTP da G-mail;

Porta: A porta padrão para ser utilizada é a **587**,

E-mail: Digite o endereço de e-mail que será utilizado.

Usuário: Digite o usuário referente ao e-mail, que pode ser o próprio e-mail novamente;



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assinatura: Caso queira que ao enviar o e-mail tenha uma assinatura padrão preencha este campo;

Senha: Insira a senha do e-mail;

Prioridade: Por padrão pode ser usada a opção “Urgente”;

Formato: Deixe por padrão a opção *Texto*;

Repositório: Defina o local no qual os e-mails ficarão salvos;

Tipo de autenticação: Por padrão deve ser utilizada a opção **TLS**;

Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Parâmetros



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assistente de Configuração

Parametros

Empresa Padrao: 1 ? EMPRESA TESTE LTDA

Multi-Empresa: Sim ?

Consulta Automatica de CNPJ: Consultar somente na Nfe ?

Vendedor Obrigatorio: Não ? (Para cada Venda)

Utiliza Vendedor Externo: Sim ?

Vendedor Externo Obrigatorio: Não ? (Para cada Venda)

E-Mail Padrao Para Envio: ?

Pular Não exibir novamente Voltar Proximo

Nesta tela defina a parametrização inicial para utilização do sistema:

Empresa padrão: Este parâmetro é utilizado para definir uma empresa padrão que será utilizada em todos os trâmites do sistema;

Multi-empresa: Esta opção é utilizada para trabalhar com mais de uma empresa cadastrada, sendo possível controlar as trocas de empresas mantendo este parâmetro como **SIM**;

Consulta automática de CNPJ: Através deste parâmetro, é possível definir por onde serão realizadas as consultas automáticas de cadastros através do CNPJ.

- **Não consultar:** Ao escolher esta opção, o sistema não realizará consulta automática;
- **Consultar somente na NF-e:** Necessita de certificado digital instalado para realizar



a consulta;

- **Consultar somente no Sintegra:** Realizará a consulta através do Sintegra, sendo necessário inserir o código de verificação apresentado pelo sistema;
- **Consultar NF-e e Sintegra:** Realizará a consulta através das duas opções disponíveis, nesta ordem;

Vendedor Obrigatório: Caso queira que a obrigatoriedade de incluir um vendedor nas vendas ocorra, deixe este parâmetro como **SIM**;

Utiliza vendedor externo: Utilizando este parâmetro como **NÃO** o sistema bloqueará o campo que permite a inserção do **Vendedor Externo** na venda.

Caso esteja como SIM, o sistema deixará o campo aberto para inserir um **Vendedor Externo**.

Vendedor externo obrigatório: Este parâmetro é utilizado para deixar obrigatório a inserção do vendedor externo em todos os pedidos de vendas;

E-mail padrão para envio: Defina o e-mail padrão cadastrado anteriormente

Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Senha do administrador e Cadastro de novos usuários



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assistente de Configuração

Senha do Administrador

Usuario:
Antiga Senha:
Nova Senha:
Confirmacao:

Cadastro de novos usuarios

Nome: Tipo:
Perfil Padrao:
Senha: Confirmacao:
Codigo Usuario:

Codigo	Nome
1	PAMELA
3	CAROLINE
503	USUARIO
603	JOAQUIM
803	RAFA
903	TESTE

Não exibir novamente

Caso queira altere a senha de administrador, ou cadastre um novo usuário de acesso, este processo também não é obrigatório, mas irá facilitar o acesso dos usuários. Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Tema



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assistente de Configuração

Tema

Logotipo

Banner

Trocar ?

Excluir

Trocar ?

Excluir

Navegacao: Abas

Tema: Classico Futura

Flat: Sim

Cor Fonte: [Swatch]

Cor Titulo: [Swatch]

Cor Fundo: [Swatch]

Cor Fonte Titulo: [Swatch]

Cor Fonte Sec.: [Swatch]

Botao Princ.: [Swatch]

Botao Sec.: [Swatch]

Outros Botoes: [Swatch]

Botoes Padrao: [Swatch]

Notificacao: [Swatch]

Imagem de Fundo

Carregar Imagem

Excluir

Pular

Não exibir novamente

Voltar

Proximo

Nesta tela defina as informações da sua empresa, como logotipo, cores o tipo de navegação, entre outros detalhes visual do seu sistema. Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assistente de Configuração

Parametros NFC-e

Serie/Nfce	<input type="text"/>
Ultimo Numero Impresso	<input type="text"/>
Modelo Danfe	Simplificado ▾
Identificado CSC	<input type="text"/>
ID Token	<input type="text"/>
Layout	4.00 ▾
Identificacao de Ambiente	Homologacao ▾
E-Mail Padrao Para Envio	<input type="text"/>
Repositorio	<input type="text"/>
Indicacao Presenca Padrao	Nenhum ▾
Forma Emissao Padrao	Normal ▾
Tipo de Certificado	Instalado ▾
Modelo de Layout	Reduzido ▾

Não exibir novamente

Obs: Só preencha esta opção se for utilizar a NFC-e.

E-mail padrão para envio: Neste campo informe o e-mail cadastrado anteriormente;

Repositório: Escolha o local em que o sistema irá salvar os arquivos XML;

Indicação presença padrão: É possível definir um tipo de **Presença** como padrão para ser destacado sempre na emissão da NFC-e.

Desta forma, não será preciso preencher campo manualmente durante a emissão da nota, é possível escolher entre as opções abaixo:

Nenhum, não se aplica, presencial, não presencial pela internet, não presencial tele



atendimento, NFC-e entrega em domicílio, não presencial outros, presencial fora do estabelecimento.

Forma emissão padrão: Caso trabalhe com o modulo de contingência, defina o mesmo neste campo;

Tipo de Certificado: Defina se o certificado está instalado ou é um arquivo;

Modelo de Layout: Dentro do sistema há dois layouts de impressão do cupom, o usuário poderá escolher entre as opções:


- **Reduzido:** Refere-se a um modelo de impressão compacto, aproveitando todo o espaço disponível na impressão e organizando as informações de forma mais comprimida;
- **Estendido:** Refere-se a um modelo de impressão mais específico, expandindo as informações para que o conteúdo do cupom fique mais visível, e sua fonte mais ampliada;

Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

PDV



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73



Através desta opção será possível definir um layout do **Futura PDV**, sendo entre as opções “**Inovation, clássico** ou **touch**”, o usuário poderá definir também uma imagem de fundo para o seu ponto de venda;

Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:



Configurações iniciais ERP Futura Server (Assistente de Configuração) - FAQ73

Assistente de Configuração

Parâmetros PDV

Código do Cliente Consumidor	<input type="text" value="13"/>		<input type="text" value="CONSUMIDOR"/>
Tipo de Pedido Padrão	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Tipo de Orçamento Padrão	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Transportadora Padrão	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Controla Movimento do Caixa	<input type="text" value="Sim"/>		
Controla Troca de Operador	<input type="text" value="Sim"/>		
Digita Quantidade	<input type="text" value="Não"/>		
Digita Valor	<input type="text" value="Sim"/>		
Lancar Pagtos na Venda (PDV)	<input type="text" value="Sim"/>		
Utiliza Nro Ficha	<input type="text" value="Sim"/>		
Utiliza Pre Baixa	<input type="text" value="Não"/>		(Em terminais que nao sao caixa)
Seleciona Tabela de Preço	<input type="text" value="Não"/>		(Para cada Venda)
Carregar Imagem do Produto	<input type="text" value="Sim"/>		
Tipo de Troca	<input type="text" value="Completa"/>		
Controla Entrega na finalizacao	<input type="text" value="Não"/>		
Controla Terminal por Empresa	<input type="text" value="Não"/>		
Código de Consulta dos Itens	<input type="text" value="Codigo de Barras"/>		
Consulta itens pela Descrição	<input type="text" value="Sim"/>		
Cadastro e Selecao de Clientes	<input type="text" value="Completo"/>		
Devolucao Ped. outra Empresa	<input type="text" value="Não"/>		
Modelo de Encomenda	<input type="text" value="Analítico"/>		
Controla Comanda	<input type="text" value="Não"/>		
Recebimento de Creditorio	<input type="text" value="Conta receber detalhado"/>		

Não exibir novamente

Defina os parâmetros pertencentes ao seu ponto de venda, o que for escolhido aqui será apresentado em seu sistema. Clique no botão **Concluir** para finalizar as configurações iniciais, desta forma o sistema já estará pronto para ser utilizado.