



Sistema: Gourmet Server

Caminho: Configurações>Parâmetros

Referência: FGS16

Versão: 2019.05.20

Como funciona: Esta tela é utilizada para definir parâmetros que serão utilizados no sistema.

Aba Gourmet:

Item	Valor	Opções	Ajuda
1 - Código do Cliente Consumidor	13	?	CONSUMIDOR
2 - Tipo de Pedido Padrao	1	?	VENDA
3 - Transportadora Padrao		?	
4 - Fecha Caixa com Pedido Aberto	SIM	?	
5 - Controla Movimento do Caixa	SIM	?	
6 - Controla Troca de Operador	SIM	?	
7 - Digita Quantidade	SIM	?	
8 - Digita Valor	SIM	?	
9 - Exibe Imagem na Venda	SIM	?	
10 - Controla Terminal por Empresa	SIM	?	
11 - Utiliza Mesa na Comanda	SIM	?	
12 - Cadastro e Selecao de Clientes	Simples	?	
13 - Agrupamento de Itens	NAO	?	
14 - Controla Comanda	SIM	?	

Código do Cliente Consumidor: Neste campo é possível informar qual o cliente padrão será utilizado nas vendas do sistema;

Tipo de Pedido Padrão: Neste campo é possível informar qual o pedido padrão será utilizado nos tramites do sistema;



Fecha Caixa com Pedido Aberto: Quando desabilitado, este parâmetro não permite o fechamento de caixa do Gourmet caso haja Pedidos com status Aberto;

Controla Movimento do Caixa: Habilitando essa opção como **“NÃO”** o sistema não deixará o usuário fazer o fechamento do caixa;

Controla Troca de Operador: Caso queira efetuar a troca de operadores para utilizar o Gourmet, selecione a opção **“SIM”**;

Digita Quantidade: É possível bloquear a digitação das quantidades ao efetuar as vendas, deixando esse parâmetro como **“NÃO”**. Desta forma, o sistema vai trazer automaticamente apenas a quantidade de um item, sendo necessário inserir o produto novamente na venda para introduzir mais quantidades;

Digita Valor: Caso não queira que o usuário modifique o preço do produto a ser vendido e utilize apenas o valor da tabela de preço, deixe esta opção como **“NÃO”**;

Exibe Imagem na Venda: Caso não queira que apareça imagem na listagem de produtos durante a venda, selecione a opção **“NÃO”**.

Controla Terminal por Empresa: Se habilitado, permitirá cadastrar no **Gourmet** o mesmo número de Terminal, desde que seja para Empresas diferentes.

Utiliza Mesa na Comanda: Se selecionar a opção **SIM**, haverá um campo para informar o número da Mesa na tela de Nova Comanda.

Cadastro e Seleção de Clientes: Defina qual será a forma de cadastro dos clientes através do **Futura Gourmet** sendo elas, **Simples** ou **Completa**;

Agrupamento de Itens: Caso trabalhe com agrupamento de itens, habilite esta opção. Vale lembrar que não funcionara para Combos, Adicionais e Observações.

Controla Comanda: Defina se utiliza controle de comanda com catraca no PDV.

Botão Carregar Repositório: O objetivo deste botão é salvar as configurações de parâmetros, de forma que as informações sejam enviadas para a base central do usuário. Com isso, ao reconfigurar a base do usuário novamente, basta clicar neste botão e as



configurações de parâmetros voltarão automaticamente, evitando que este processo seja feito manual como era anteriormente.

Aba Restaurante:

The screenshot shows the 'Parametros Gerais' window with the 'Restaurante' tab selected. The window contains the following fields and controls:

- Buttons:** F3 Editar, F10 Gravar, Cancelar
- Navigation Tabs:** Geral, Gourmet, Geral, Pedido de Venda, Pedido de Compra, Vendedor, Produto, Nfe, Nfe Servico, Fiscal, Cta. Receber, Tabela de Preço, Restaurante
- Fields:**
 - Imprimir taxas como: [Dropdown]
 - Digita Codigo: Referencia [Dropdown]
 - Cobrar pizza: [Dropdown]
 - Controle de senha para Venda Direta
 - Geracao de Senha: Não [Dropdown]
 - Taxa de Serviço
 - Servico Padrao: [Text]
 - Percentual: 0,0000 [Text]
 - Utiliza Taxa de Servicos: NAO [Dropdown]
 - Taxa de Serviço Couvert
 - Servico Padrao: [Text]
 - Valor: 0,00 [Text]
 - Utiliza Taxa de Servicos: NAO [Dropdown]
 - Taxa de Entrega
 - Servico Padrao: [Text]
 - Valor: 0,00 [Text]
 - Utiliza Taxa de Servicos: NAO [Dropdown]
 - Tipo de Taxa: Fixa [Dropdown]

Imprimir Taxas como: Este parâmetro irá definir como serão impressas as taxas no cupom fiscal, através das seguintes opções: **Item no cupom:** Um item será adicionado ao pedido contendo o valor das taxas. **Acréscimo:** Com esta opção, os valores das taxas aparecerão como um acréscimo nos totalizadores.

Digita Código: Este parâmetro definirá qual será o campo de pesquisa para inclusão de



produtos. Escolha entre as opções: *ID, Referência ou Código de Barras*.

Cobrar Pizza: É possível realizar a cobrança nas divisões de pizza de duas formas. Caso deseje cobrar pelo maior valor, selecione a opção **Maior**. Nos casos de divisão dos valores, selecione a opção **Divide Valor**.

Geração de Senha: Este parâmetro permitirá a geração de senha nas **Vendas Diretas** do gourmet, contendo as opções:

Não: Caso selecione esta opção, a senha não será habilitada para impressão;

Sequencial: Ao selecioná-la, o sistema gerará as senhas com números sequenciais;

Aleatória: Ao selecionar esta opção, o sistema gerará as senhas com números aleatórios de 000 a 999.

OBS: A senha gerada será impressa nas impressões de **ECF, SAT, NFC-e** e poderá ser configurado também para impressões de **Mini-Impressora**, onde será necessário habilitar o campo **NRO_COMANDA** no Layout.

Taxa de Serviço:

The screenshot shows a configuration window titled "Taxa de Serviço". It contains three input fields: "Serviço Padrao" with the value "10703" and a search icon, "Percentual" with the value "10,000", and "Utiliza Taxa de Servicos" with a dropdown menu set to "SIM".

Taxa de Serviço: Define o quanto será cobrado pela taxa de serviço;

Serviço Padrão: Indique o serviço cadastrado para esta função;

Percentual: Indique a porcentagem da taxa de serviço;

Utiliza Taxa de Serviços: Escolha entre SIM ou NÃO.

Taxa de Couvert:



Taxa de Serviço Couvert

Serviço Padrão: 10803 COUVERT

Valor: 2,000

Utiliza Taxa de Serviços: SIM

Taxa de Serviço Couvert: Define o quanto será cobrado pela taxa de couvert;

Serviço Padrão: Indique o serviço cadastrado para esta função;

Valor: Digite o valor da taxa de couvert;

Utiliza Taxa de Serviços: Escolha entre SIM ou NÃO.

Taxa de Entrega:

Taxa de Entrega

Serviço Padrão:

Valor:

Utiliza Taxa de Serviços:

Tipo de Taxa:

Taxa de Entrega: Define o quanto será cobrado pela taxa de entrega.

Serviço Padrão: Indique o serviço cadastrado para esta função.

Valor: Digite o valor da taxa de couvert.

Utiliza Taxa de Serviços: Escolha entre SIM ou NÃO.

Tipo de Taxa: Defina qual será o tipo da taxa utilizada, sendo as opções:

- **Fixa:** A taxa configurada acima será fixa independente do bairro ou região do cliente;
- **Região:** A taxa configurada será definida por região sempre que a tela de Região de entrega estiver configurada.



- **Percentual:** Ao definir esta opção a taxa de entrega será inserida por percentual em cima do valor do pedido;
- **Por Cliente:** Ao definir esta opção o sistema irá validar a taxa de entrega inserida no cadastro do cliente, sendo um valor fixo.