



Sistema: Futura Server

Caminho: Configurações>Parâmetros por Empresa

Referência: FS312

Versão: 2019.09.09

Como funciona: Este menu é utilizado para parametrizar e restringir determinadas telas ou configurações do sistema.

Aba Consulta

Nesta tela ficará armazenada todas as empresas cadastradas no sistema, sendo possível realizar a configuração dos parâmetros de cada uma delas.

Codigo	Razao Social	Fantasia
21	EMPRESA TESTE 3	EMPRESA TESTE 3
1	EMPRESA TESTE LTDA	EMPRESA TESTE LTDA

Para isso, selecione a empresa utilizada, clique em **F3 Editar** e o sistema abrirá a tela abaixo:

Aba Configurações

1 - Certificado Digital:



Certificados	Data Vencimento
* 63CR897ASD16659F4E87RASDF5568	


1 - Tipo: Defina se o certificado digital é Instalado ou Arquivo;

2 - Certificado Nro. Serie: Neste campo insira o certificado instalado na máquina;

3 - Caminho do Arquivo: Caso o tipo de certificado seja arquivo insira neste campo;


4 - Senha: Neste campo insira a senha do certificado.

2 - Aba Impressos



Esta aba é utilizada para definir todos os layouts utilizados tanto no **Futura Server** quanto no **Futura PDV**. Após indicar é possível testar os layouts clicando no botão **Testar Modelos** ou **Testar Todos**;

3 - Aba NF-e





1 - E-mail padrão para Envio: Sempre que uma NF-e é emitida, o sistema envia a mesma ao e-mail do cliente automaticamente, para isso defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

2 - Logo da Empresa para o Danfe: Neste campo informe o caminho do logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais. Lembrando que esta opção ficara salvo somente no caminho local.

3 - Logo da Empresa para o Danfe: Neste campo informe o logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais. Lembrando que esta opção ficara salvo na base de dados.

4 - Aba MDF-e

1 - E-mail padrão para Envio: Defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

2 - Logo da Empresa para o DAMDFE: Neste campo informe o caminho do logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais.

Aba Avançadas

Esta aba é restrita aos usuários, caso seja necessário realizar alguma alteração, contate nosso **Suporte Técnico**.

Botão Carregar Repositório: O objetivo deste botão é salvar as configurações de parâmetros, de forma que as informações sejam enviadas para a base central do usuário. Com isso, ao reconfigurar a base do usuário novamente, basta clicar neste botão e as



configurações de parâmetros voltarão automaticamente, evitando que este processo seja feito manual como era anteriormente.

1- Aba Empresa

Parâmetros Por Empresa

Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]

Consulta Configuracoes Avancadas

21 EMPRESA TESTE 3

1 - Empresa 2 - Geral 3 - Nota Fiscal Servico 4 - Nota Fiscal Outros 5 - Impressos 6 - NF-e 7 - NFP 8 - NFc-e 9 - Certificado Digital 10 - SAT 11 - Tipos de Pedido Padrao 12 - MDF-e

1 - Codigo 21 2 - C.N.P.J. / C.P.F. 99.999.999/9999-62 3 - I.E. / R.G.

4 - Razao Social EMPRESA TESTE 3

5 - Regime Tributario Simples Nacional

6 - CRT 1 - Simples Nacional

7 - Atividade

Prestador de serviço

Industrial Atacado Varejo

Importador Exportador Deposito Fechado

4- Razão Social: Neste campo o sistema informará a Razão Social da empresa que está em edição;

5- Regime Tributario: Defina o regime de apuração de ICMS desta empresa (Para trâmites fiscais);

6 - CRT:

7- Atividade: Defina o Ramo de Atividade para o qual a empresa pertence;

2 - Aba Geral

Parâmetros Por Empresa

Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]


Consulta Configuracoes Avancadas

21 EMPRESA TESTE 3

1 - Empresa 2 - Geral 3 - Nota Fiscal Servico 4 - Nota Fiscal Outros 5 - Impressos 6 - NF-e 7 - NFP 8 - NFc-e 9 - Certificado Digital 10 - SAT 11 - Tipos de Pedido Padrao 12 - MDF-e

1 - Bloquear venda sem estoque Somente avisar 2 - Controla processo de venda Sim

3 - Logotipo



Trocar

Excluir

1- Bloquear Venda sem estoque: Ao habilitar este parâmetro como **SIM** e o estoque do produto inserido na venda esteja zerado, o sistema bloqueará a inserção do mesmo no pedido de venda. É possível também utilizar a opção **Somente Avisar**, onde o sistema trará



uma validação informando que o produto está sem estoque, porém permitirá a sua venda;

2- Controla processo de venda: Este parâmetro é utilizado para habilitar a rotina de processo de venda, permitindo que o usuário trabalhe com etapas de venda, seja ela conferência, faturamento, separação entre outras;

3- Logotipo: Caso necessário é possível definir um logotipo por empresa, diferenciando assim os pedidos no momento da emissão.

3 - Aba Nota Fiscal Serviço

The screenshot shows the 'Parametros Por Empresa' window with the 'Nota Fiscal Serviço' tab selected. The window title is 'Parametros Por Empresa' and it has buttons for 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', and 'Cancelar [F9]'. The breadcrumb trail is 'Consulta > Configuracoes > Avancadas > 21 EMPRESA TESTE 3'. The tabs are: 1 - Empresa, 2 - Geral, 3 - Nota Fiscal Serviço, 4 - Nota Fiscal Outros, 5 - Impressos, 6 - NF-e, 7 - NFP, 8 - NFe-e, 9 - Certificado Digital, 10 - SAT, 11 - Tipos de Pedido Padrao, 12 - MDF-e. The configuration items are:

1 - Serie RPS	NFS
2 - Ultimo Numero Impresso RPS	11474
3 - NFSE Regime Especial	Nenhum
4 - NFSE Incentivador Cultural	Não
5 - NFSE Usuario Web	
6 - NFSE Frase Secreta WEB	
7 - NFSE Senha Web	
8 - Tipo de Pedido Padrao	
9 - Tipo de Envio	Arquivo

Esta aba é utilizada para registrar configurações pertencentes as Notas Fiscais de Serviços. Caso este parâmetro não esteja configurado corretamente, não será possível emitir **Notas Fiscais de Serviços**;

4 - Notas Fiscais Outros

The screenshot shows the 'Parametros Por Empresa' window with the 'Nota Fiscal Outros' tab selected. The window title is 'Parametros Por Empresa' and it has buttons for 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', and 'Cancelar [F9]'. The breadcrumb trail is 'Consulta > Configuracoes > Avancadas > 21 EMPRESA TESTE 3'. The tabs are: 1 - Empresa, 2 - Geral, 3 - Nota Fiscal Serviço, 4 - Nota Fiscal Outros, 5 - Impressos, 6 - NF-e, 7 - NFP, 8 - NFe-e, 9 - Certificado Digital, 10 - SAT, 11 - Tipos de Pedido Padrao, 12 - MDF-e. The configuration items are:

1 - Quebra automatica de Nota	Não
Geral	
2 - Quantidade de Produtos	25
3 - Quantidade de Servicos	0
4 - Empresa Fatura	
Formulário	
5 - Layout	1 NOTA FISCAL



Esta tela é utilizada para registrar detalhes de Notas Fiscais de Formulário Contínuo, porém atualmente este tipo de nota já foi substituída pela **Nota Fiscal Eletrônica**;

5 - Aba Impressos

Parâmetros Por Empresa

Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]

Consulta Configuracoes Avancadas

21 EMPRESA TESTE 3

1 - Empresa 2 - Geral 3 - Nota Fiscal Servico 4 - Nota Fiscal Outros 5 - Impressos 6 - NF-e 7 - NFP 8 - NF-e 9 - Certificado Digital 10 - SAT 11 - Tipos de Pedido Padrao 12 - MDF-e

1 - Mini Impressora

2 - Venda

3 - Conf. Venda

4 - Orçamento

5 - Compra

6 - Vale Troca

7 - Sangria/Suprimento

8 - Caixa

9 - Separação

10 - Ajuste/Movimento

11 - Duplicata

12 - Entrega

13 - Estoque

14 - Fornecedor

15 - Encomenda

16 - Produção

17 - Autenticação

18 - Despacho

19 - Documento Auxiliar

20 - Cobrança Eletrônica

21 - Remessa/Transferência

22 - Outros

23 - Carnê

24 - Recibo

25 - Lista Escolar

26 - Confirmação de Pagamento

27 - Lista de Casamento

1 - Utilizar impressao personalizada(layout) para Mini - Impressora

2 - Layout 7 FTP-80CH Visualizar Layout

Caso esta aba tenha sido preenchida anteriormente, as informações serão replicadas para a aba avançadas, não sendo necessário inseri-las novamente.

6 - Aba NF-e



Item	Descrição	Valor
1	Serie/Nfe	1
2	Ultimo Numero Impresso	50
3	Formato Impressao do Danfe	Retrato
4	Layout	4.00
5	Indicacao Presenca Padrao	Nenhum
6	NF-e Operacao Finalidade Padrao	Nenhum
7	Forma Emissao Padrao	Normal
8	Imprimir o Nro do Pedido	Não
9	Identificacao de Ambiente	Producao
10	Utiliza Danfe de Importacao	Não
11	Modelo de Layout da Danfe	Antigo
12	Endereco de Entrega na Nfe	Somente nos detalhes c
13	E-Mail Padrao Para Envio	3 TESTE
14	Repositorio	C:\Futura\NFE
15	Logo da Empresa para o Danfe	C:\Users\Desktop\LOGO.jpg
16	Tipo de Certificado	Instalado
17	Utiliza GNRE Online	Não
18	Layout GNRE	Layout 1.00
19	Cod. CSRT	

1- Serie/Nfe: Neste campo defina o número de série de notas fiscais que a empresa utiliza (Caso não saiba, contate o contador);

2- Último número Impresso: Este campo mantém o último número de Nota Fiscal emitida para manter a sequência de emissão, evitando divergências e duplicidades;

3- Formato Impresso do Danfe: Defina o formato de impressão da Danfe em: Retrato ou Paisagem;

4- Layout: As Notas Fiscais possuem um número de layout padrão definido pelo Sefaz, neste campo informe o mesmo;

5- Indicação Presença Padrão: É possível definir um tipo de **Presença** como padrão para ser destacado sempre na emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Desta forma, não será preciso preencher campo manualmente durante a emissão da nota, é possível escolher entre as opções abaixo:

Nenhum, não se aplica, presencial, não presencial pela internet, não presencial teleatendimento, NFC-e entrega em domicílio e Não presencial outros.



6- NF-e Operação Finalidade Padrão: É possível definir um tipo de Operação de Finalidade como padrão para ser destacado sempre na emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Desta forma, não será preciso preencher esta informação manualmente ao iniciar o Pedido de Venda ou durante a emissão da nota. É possível escolher entre as opções abaixo:

Nenhum, Normal/ST, Uso/Consumo, Uso/Consumo com diferencial de alíquota, ZFM/ALC (Em desenvolvimento) e sem retenção de ST por decreto/benéfico.

7- Forma Emissão Padrão: É possível definir uma forma de emissão padrão para as Notas Fiscais Eletrônicas, como por exemplo: envio normal ou em contingência (para os casos onde não há conexão com Internet no momento). É possível escolher entre as opções:

Normal, Contingência: FS, Contingência: DPEC, Contingência FS-DA, Contingência: SVAN - Sefaz Virtual Ambiente Nacional e Contingência: SVRS - Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul.

8- Imprimir o Nro do Pedido: Caso queira que o número do pedido saia na **Nota Fiscal Eletrônica**, deixe este parâmetro como **SIM**;

9- Identificação de Ambiente: Defina o tipo do ambiente que as Notas Fiscais serão emitidas, sendo eles:

- **Produção:** Utilizando esta opção o sistema já enviará o XML e a validação da Nf-e para o site da fazenda;
- **Homologação:** Utilizando esta opção as notas fiscais serão impressas como um teste, para verificação de autenticidade das configurações;

10- Utiliza Danfe de Importação: Caso emita Nota Fiscal de Importação através do sistema, marque este campo como **SIM**.

11- Modelo de Layout da Danfe: Através desta opção é possível definir qual o layout da Danfe de Importação será impresso pelo sistema, sendo o modelo **Novo** ou **Antigo**.

12- Endereço de Entrega na Nfe: Através desta opção é possível definir o endereço de entrega da Danfe;

13- E-mail padrão para Envio: Sempre que uma NF-e é emitida, o sistema envia a mesma



ao e-mail do cliente automaticamente, para isso defina um e-mail de remetente padrão neste campo.

14- Repositório: Defina um repositório para o qual o sistema deverá armazenar os XML's das **Notas Fiscais** emitidas;

15- Logo da empresa para a Danfe: Neste campo informe o caminho do logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais;

16- Tipo de certificado: Neste campo informe se o certificado é Instalado ou Arquivo;

GNRE

17 - Utiliza GNRE Online: Caso o usuário gere a **GNRE**, deixe este parâmetro como **SIM**;

18 - Layout GNRE: Defina neste campo o layout pertencente a GNRE;

19 - Cod. CSRT: Caso necessário insira o código de segurança do responsável técnico neste campo;

20 - Logo da empresa para o Danfe: Caso queira insira um logo para a danfe neste campo;

7 - Aba NFP

Parametros Por Empresa
Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]
Consulta Configuracoes Avancadas
21 EMPRESA TESTE 3
1 - Empresa 2 - Geral 3 - Nota Fiscal Servico 4 - Nota Fiscal Outros 5 - Impressos 6 - NF-e 7 - NFP 8 - Nfc-e 9 - Certificado Digital 10 - SAT 11 - Tipos de Pedido Padrao 12 - MDF-e
1 - NFP Webservice - Usuario: TESTE
2 - NFP Webservice - Senha:
3 - NFP Webservice - Tipo Usuario: Contribuinte

Esta tela é utilizada para definir o usuário e senha de acesso ao site da **Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda)**, possibilitando a exportação dos arquivos NFP via Web-Service através da tela: Fiscal > NFP Webservice > Exportação de Arquivos.

8 - Aba NFc-e



1- Serie/NFCe: Neste campo defina o número de série que a empresa utiliza (Caso não saiba, contate o contador);

2- Último número Impresso: Este parâmetro é utilizado para definir o último número de Nota Fiscal do consumidor emitida, mantendo a sequência de emissão, evitando divergências e duplicidades;

3- Modelo Danfe: É possível definir o modelo de impressão da NFC-e, escolhendo entre as opções: Simplificado, Completo ou Somente envio por e-mail.

4- Identificação CSC: Código de Segurança do Contribuinte (CSC) - Gerado pelo Sefaz;

5- ID Token: Código de segurança alfanumérico (uma senha), de conhecimento exclusivo do contribuinte e da Sefaz, usado para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e

6- Layout: As Notas Fiscais possuem um número de layout padrão definido pelo Sefaz, neste campo informe o mesmo;

7- Identificação de Ambiente: Defina o tipo do ambiente que as Notas Fiscais do Consumidor serão emitidas, sendo eles:

- **Produção:** Utilizando esta opção o sistema já enviará o XML e a validação da Nfc-e



para o site da fazenda;

- **Homologação:** Utilizando esta opção as notas fiscais do consumidor serão impressas como um teste, para verificação de autenticidade das configurações;

8- E-mail padrão para Envio: Sempre que uma Nfc-e é emitida, o sistema envia a mesma ao e-mail do cliente automaticamente, para isso defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

9- Repositório: Defina um repositório para o qual o sistema deverá armazenar os XML's das **Notas Fiscais do Consumidor** emitidas;

10- Indicação presença padrão: É possível definir um tipo de **Presença** padrão para ser destacado sempre na emissão da NFC-e. É possível escolher entre as opções abaixo:

Nenhum, não se aplica, presencial, não presencial pela internet, não presencial tele atendimento, NFC-e entrega a domicílio e Não presencial outros.

11- Forma emissão padrão: É possível definir uma forma de emissão padrão para a NFC-e, como por exemplo: envio normal ou em contingência (para os casos onde não há conexão com a internet)

12- Tipo de Certificado: É possível definir o certificado se é instalado ou em arquivo;

13- Modelo de Layout: É possível definir o modelo de layout que será impresso no cupom fiscal.

Normal, Contingência: FS, Contingência: DPEC, Contingência FS-DA, Contingência: SVAN - Sefaz Virtual Ambiente Nacional e Contingência: SVRS - Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul.

9 - Aba Certificado Digital



Certificados	Data Vencimento
63CR897ASD16659F4E87RASDF5568	

Caso esta aba tenha sido preenchida anteriormente, as informações serão replicadas para a aba avançadas, não sendo necessário inseri-las novamente.

10 - Aba SAT

1- Chave de Autorização: Neste campo insira a chave de autorização para emissão do SAT;

2- Modelo de Layout: É possível definir o modelo de layout que será impresso no cupom fiscal.

11 - Aba Tipos de Pedido Padrão



Kit de Produtos	
1 - Montagem de Kit - Entrada	2 COMPRA
2 - Montagem de Kit - Saida	1 VENDA

Ordem de Produção	
3 - Produto Acabado - Entrada	3 AJUSTE DE ESTOQUE (ENTRADA)
4 - Materia prima - Saida	4 AJUSTE ESTOQUE (SAIDA)

Kit de Produtos: Esta aba é utilizada para configurar o tipo de pedido de entrada e saída padrão para Montagem de Kits.

Ordem de Produção: Esta aba é utilizada para configurar o tipo de pedido de entrada e saída padrão para ordem de produção.

Para isso, clique em **Incluir**, selecione a **lupa** encontre o certificado instalado e clique em **Gravar**.

12 - Aba MDF-e

1 - Serie/MDFe	1	12 - Logo da Empresa para o DAMDFE
2 - Ultimo Numero Impresso	2	
3 - Formato Impressao do DAMDFE	Retrato	
4 - Layout	3.0	
5 - Identificacao de Ambiente	Producao	
6 - E-Mail Padrao Para Envio	3	TESTE
7 - Repositorio	C:\Futura\MDF-e	
8 - Tipo de Certificado	Instalado	
9 - Tipo do Emitente Padrao	Prestador de servico de	
10 - Tipo do Transportador Padrao	Nenhum	
11 - Forma Emissao Padrao	Normal	

1- Serie/MDFe: Neste campo defina o número de série do documento fiscal;

2- Último número Impresso: Este campo mantém o último número do Documento Fiscal emitido para manter a sequência de emissão, evitando divergências e duplicidades;



3- Formato Impresso do DAMDFE: Defina o formato de impressão da Damdfe em: Retrato ou Paisagem;

4- Layout: Os Documentos Fiscais possuem um número de layout padrão definido pelo Sefaz, neste campo informe o mesmo;

5- Identificação de Ambiente: Defina o tipo do ambiente que os Documentos Fiscais do Consumidor serão emitidos, sendo eles:

- **Produção:** Utilizando esta opção o sistema já enviará o XML e a validação da Nfc-e para o site da fazenda;
- **Homologação:** Utilizando esta opção as notas fiscais do consumidor serão impressas como um teste, para verificação de autenticidade das configurações;

6- E-mail padrão para Envio: Defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

7- Repositório: Defina um repositório para o qual o sistema deverá armazenar os documentos emitidos;

8- Tipo de Certificado: É possível definir o certificado se é instalado ou em arquivo;

9- Tipo do Emitente Padrão: Selecione se o tipo do emitente é **Prestador de Serviço de Transporte** ou **Transportador de Carga Própria**

10- Tipo do Transportador Padrão: Defina o tipo do transportador padrão, entre as opções: **Nenhum, ETC,TAC** ou **CTC**.

11- Forma emissão padrão: É possível definir uma forma de emissão padrão para o MDF-e, como por exemplo: envio normal ou em contingência (para os casos onde não há conexão com a internet)

12 - Logo da empresa para o DAMDFE: Caso queira insira um logo para a danfe neste campo;