Para utilizar o módulo, é necessário que se tenha o serviço contratado junto a Cielo, mas as informações podem ser obtidas em: https://www.cielo.com.br/

## **Configuração:**

×

Para efetuar configuração do Checkout Cielo, efetue o login em seu Painel Administrativo e em seguida acesse o caminho abaixo:

Menu Extensões>Formas de Pagamento> Escolha a opção Futura - Chekout Cielo

Caso o módulo não esteja instalado, clique no botão **Instalar** e em seguida no botão **Editar** para acessar a página de configuração do módulo.

Na tela de configurações o **Painel** trará as seguintes opções:

*Título:* Nesta opção pode-se alterar o nome que aparecerá para o cliente quando o mesmo escolher o tipo de pagamento. Este campo é **obrigatório**.

*Status:* Esta opção mostra se o módulo estará habilitado ou desabilitado.

**Zona:** Neste campo indique a região geográfica que o módulo ficará disponível.

**Ordem:** A ordem em que o módulo ficara em relação aos demais. Este campo é **obrigatório.** 

Total Mínimo: Neste campo informe o valor mínimo da compra;

*Chave MID:* Neste campo, deverá conter a chave gerada pela Cielo para validação. Este campo é **obrigatório**.

**Anti-fraude:** Campo utilizado para **Habilitar** ou **Desabilitar** o sistema de verificação de fraude da Cielo.

*Total Mínimo Anti-Fraude:* Informe o valor que a compra deve ter para que o sistema de anti-fraude verifique o pedido.

Soft Descripto: Insira o texto que ficará impresso na fatura do cliente.

Cliente de teste, modo de teste: Neste campo conterá as informações utilizadas pela

Futura Sistemas para que a Cielo consiga homologar o módulo de pagamento.

Aguardando Pagamento, Pago, Pendente, Negado, Autorizado, Cancelado: Status que aparecerá para o cliente.

**Url retorno, Url notificação, Url status:** Neste campo ficará as url1s que devem ser configuradas no ambiente backoffice da cielo.

## Configuração Backoffice Cielo

×

Acesse o site https://minhaconta.cielo.com.br/wps/portal/est2/login tenha em mãos o número do estabelecimento (Você encontra o seu número de estabelecimento no comprovante da venda emitido pela máquina) e o usuário e senha para acessar este painel.

O site abrirá o painel de informações da Cielo, clique em: <u>Configurações > Configurações</u> da loja e a tela abaixo será aberta:

## Painel de Informações



## Painel de Configurações

×

Como Configurar Módulo de Pagamento - Checkout Cielo na Loja Virtual?

cielo	Olá	bem vindo ao Checkout Cielo! Sair
Dashboard Pedidos Produtos Relatórios Suporte Configurações		Minhas Compras
Alterar configurações da loja		
Exclição • 178x35 Logo Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado • Cor de Fundo # Salvar		
Paramentos		
Modo de Teste  A Remover pedidos realizados em modo de teste ? <u>Clique aquí</u> Tipo de Noticação  Receber como POST  Buscar como JSON  URL de Retormo		
0 URL de Notificação		
0 URL de Mudanca de Status		
Valor minimo da parcela		
Valor minimo da parceia 50.00 ● Valor minimo para pagamento com boleto 50.00 ● Desconto para pagamento com debito online 10% ▼ ● □ Autenticar Transações de Canão de Crédito Visa e Mastercard ● Meus meios de pagamento ativos ●		
Cartão de Crédito Aura Máximo de parcelas 06 •		
Cartão de Crédito Diners Máximo de parcelas 06      Cartão de Crédito Elo Máximo de parcelas 06		
Cartão de Crédito Master Máximo de parcelas		
Cartão de Ciedado Visa Maximo de parceias 00 .		
Cartão de Débito Visa		
Salvar		
Antifraude e Captura Automática		
Configuração de Captura Automática Nunca fazer Captura Automática Fazer Cancelamento Automático das transações de Alto Risco do Antífraude Valor minimo para análise do antífraude 500.00	• 0	
Salver		
Frete de Correios • Se você já possui um contrato com os Correios <u>cadastre sua conta.</u> Serviços • <u>Alterar</u>		
Simulador de Frete  CEP de Origem CEP de Origem CEP de Destino Peso (gramas) Consultar		

×

No painel de configuração, encontramos as seguintes opções:

×

**Teste:** Esta opção deve estar habilitada para realizar pedidos de teste no qual o mesmo retornará para o site o resultado da transação, porém não haverá cobrança.

**Tipo de notificação:** Defina qual o tipo de retorno que a cielo deve utilizar para mandar a resposta das notificações. O padrão utilizado no módulo **Futura - Checkout cielo** é o **Receber como Post**.

Os campos **Url de Retorno, Url de Notificações** e **Url de Mudança de Status** devem ser preenchidos com os links gerados pelo próprio módulo da Futura citado nas configurações do módulo.

As demais configurações como **Valor Mínimo, Desconto** e **Meios de Pagamentos** devem ser feitas em conjunto **(Suporte/Cliente)** para que seja especificado o modo em que trabalhará.

Caso os meios de pagamentos não estejam disponíveis, deve-se contatar a *Cielo* e pedir para que seja habilitado.