Através do sistema **ERP Futura Server** é possível desenvolver modelos de Layout específicos para imprimir pedidos de vendas na Mini Impressora.

Para que isto funcione na pratica é necessário seguir os passos abaixo:

1° Passo - Acessar tela como Administrador

Caminho: <u>Configurações > Impressos > Layout Mini Impressora</u>

Ao acessar o caminho acima o sistema retornará a tela de login, conforme exemplo abaixo:



Esta tela é restrita, para acessar é necessário inserir o usuário e senha abaixo:

Nome do Usuário: Administrador

Senha de Acesso: **********

2° Passo - Desenvolver Layout

Após acessar clique em *Novo F2* e a tela de configuração será aberta, conforme imagem

abaixo:

Novo [F2]	Editar [F3]	Excluir	Grav	ar [F10]	Cancelar	Imprimir	Modelo Copiar	Exportar	Importar
ID	o Nro. De Linhas	236	Nro. De Colu	inas	54 Tipo	Mini Impressora	Ordem		
Descricao	LAYOUT TESTE						Secao	Ordem	
		1					Cabeçalho	0	
Linhas por polegada	Sexto (6 linhas	por polegada)	Y				Dados do Produto	1	
Fonte	17 con (Conden	(obes	V				Pagamentos	2	
Tonte	in cpp (conden	3000)					utros Totalizadores	3	
Comprimento		100,00 (Bobina)					Fatura	4	
		7.50	Orders	Digitação	. v		1- Convenio	5	
Largura		7,50	Ordem	Digitacao			2- Convenio	6	

Descrição: Neste campo insira a descrição para identificação do layout;

Linhas por polegada: Defina as linhas por polegada sendo possível selecionar as opções: *Sexto (6 linhas por polegada)* ou *Oitavo (8 linhas por polegada)* a diferença do sexto e do oitavo é o espaço disponível para inserção das informações;

Fonte: Defina o espaçamento da fonte sendo possível selecionar as seguintes opções: 5 cpp (Expandido), 10 cpp (Normal),12 cpp (Comprimido), 17 cpp (Condensado) e 20 cpp (Comprimido + Condensado), sendo o 17 cpp o ideal por centralizar todo o texto;

Comprimento: Defina o comprimento do layout;

Largura: Defina a largura do layout;

Ordem: Defina a ordem em que o layout será impresso, por ordem de **Digitação**, **Alfabética** ou **Código Barras**;

Para realizar a configuração do layout iremos trabalhar com *Colunas* e *Abas*, facilitando assim o processo de criação do mesmo:

×



Colunas

Linha: Nesta coluna defina a linha em que as informações serão impressas, por exemplo o nome fantasia precisa ficar na segunda linha do cupom, então o campo linha que contém o nome fantasia como campo ficará com o número 2;

Coluna: Nesta opção defina a numeração para alinhar informações do cupom, por exemplo o nome fantasia precisa ficar a partir da 2° coluna do cupom, então o campo coluna que contém o nome fantasia ficará com o número 2. Lembrando que as colunas aumentam e diminuem na horizontal;

Descrição: O campo descrição é utilizado somente para identificar o que está sendo configurado, o mesmo não será impresso no cupom;

Tipo: Defina o tipo de informação que precisa ser configurado, sendo as opções: Texto, Campo, Traço, Hora Atual, Data Atual, Campo Somente Valido, Misto Descrição/Campo, Texto Ascll, Código de Barras (Texto) e Código de Barras (Campo).

Campo/Texto: Nesta coluna defina um *texto* caso o **"Tipo"** escolhido tenha sido este ou escolha a opção *campo* para que o sistema pegue a informação automaticamente;

Tam. Max.: Defina o tamanho máximo permitido de caracteres das palavras que serão impressas no layout;

Fonte: Nesta coluna defina o tamanho da fonte;

Imprime: Esta coluna é utilizada para habitar a impressão das informações no layout, caso não queira que a informação apareça é necessário ticar com X.

Opções: Defina nesta coluna a quantidade de números decimais que irá conter no cupom: Nenhuma, Nor. Sem Decimal, Uma Casa Decimal, Duas Casas Decimais, Três Casas Decimais, Quatro Casas Decimais, Cinco Casas Decimais, Nro. por Extenso s/ Quebra e Nro. por Extenso c/ Quebra.

ados do Ve	ndedor Dados Adicionais Cabecalho Pré-Rais Cabecalho do Dados do Produto Dados do Pro	a Pré-Baixa duto Cabecalho dos Pagamentos Pagamentos Outros	Totalizadores Cabecalho da Fatura Fatura 1.	Cabacalin de Converio 1: Converio 2: Cabacalin de Converio 2: Converio Cabacalin de Cherue Cherue Dado	os do Clien
Linha Co	una Descricao	Tipo Campo/Texto	Tam. Max. Fonte Imprimir	Opcoes	o do cacin
1	17 TEXTO "COMPROVANTE"	Texto COMPROVANTE DE VENDA	30 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
2	18 TEXTO 'Sem'	Texto "SEM VALOR FISCAL"	30 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
3	1 TRACO	Traço TRAÇO	54 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
4	2 NOME FANTASIA DA EMPRESA	Campo EMP_FANTASIA	40 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
5	2 ENDEREÇO DA EMPRESA	Campo EMP_ENDERECO	53 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
6	2 BAIRRO DA EMPRESA	Campo EMP_BAIRRO	30 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
6	32 TEXTO "CEP"	Texto CEP:	5 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
6	37 CEP DA EMPRESA	Campo EMP_CEP	15 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
7	2 CIDADE DA EMPRESA	Campo EMP_MUNICIPIO	20 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
7	21 TEXTO 'FONE'	Texto FONE/FAX :	10 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
7	31 FONE/FAX DA EMPRESA	Campo EMP_FONE_FAX	24 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
8	2 TEXTO 'DATA'	Texto DATA :	6 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
8	8 DATA EMISSAO	Campo DATA_EMISSAO	10 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
8	26 TEXTO "NRO. PEDIDO"	Texto NRO. PEDIDO:	12 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
8	38 NRO PEDIDO	Campo NRO_PEDIDO	20 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	
9	1 TRACO	Traco TRACO	54 17 cpp (Condensac 🗸	Nenhuma	

Abas

Aba Cabeçalho: Nesta aba é possível configurar toda parte do cabeçalho como as informações da empresa, nome fantasia, endereço, CEP, telefone entre outros;

Aba Cabeçalho do Dados do Produto: Nesta aba é possível configurar os dados do produto que irá conter no cabeçalho do cupom;

Aba Dados do Produto: Nesta aba é possível configurar o código de barras, descrição, quantidade e valores do produto;

Aba Cabeçalho dos Pagamentos: Para configurar esta aba é necessário digitar manualmente a numeração dos campos e colunas referente aos pagamentos do cupom;

Aba Pagamentos: Nesta aba é possível configurar as informações do tipo de pagamento;

Aba Outros Totalizadores: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as colunas referente aos totalizadores do cupom;

Aba Cabeçalho da Fatura: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as

colunas referente as faturas do cupom;

×

Aba Fatura: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as colunas;

Aba 1 - Cabeçalho do Convenio: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as colunas referente ao cabeçalho do convenio;

Aba 1 - Convênio: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as colunas;

Aba 2 - Cabeçalho do Convênio: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as colunas referente ao convênio do cupom;

Aba 2 - Convênio: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as colunas;

Aba Cabeçalho do Cheque: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as colunas referente ao cabeçalho do cheque;

Aba Cheque: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as colunas referente ao cheque;

Aba Dados do Cliente: Nesta aba é possível configurar os dados do cliente como a razão social, endereço e entre outros;

Aba Dados do Vendedor: Nesta aba é possível configurar as informações do vendedor;

Aba Dados Adicionais: Nesta aba é possível configurar dados adicionais como traços, data, hora, operador, usuário, mensagens e entre outros;

Aba Cabeçalho Pré Baixa: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as colunas;

Aba Pré Baixa: Esta aba é livre para preenchimento manual de todas as colunas.

3° Passo - Configurar Layout nos Parâmetros

Caminho: <u>Configurações > Parâmetros por Empresa > Aba Impressos</u>

Após criar o layout é necessário configura-lo nos parâmetros acessando o caminho acima, em seguida clique na aba impressos e selecione a *Mini Impressora* na coluna ao lado,

conforme exemplo abaixo:

Parametros Por Empresa 🗴					
Editar [F3] Excluir	Gravar [F10] Cancelar [F9]	Carregar do Repositorio			
Consulta Principal					
1 EMPRESA TESTE					
1 Empresa 2 Geral 3 Nota	Fiscal Service 4 Nota Fiscal Outros 5 Impr		Certificado Digital 10 SAT	11 Tipos de Pedido Padrao	12 MDE e
1 - Mini Impressora	interserves (+-noteristersetres	come (remi (ormer)	· certificado Digitar (10 - 541	in a lipos de l'edido l'adido	12 - Mibrie
2 - Venda	1 Utilizar impressao personalizada/lavout)	nara Mini - Impressora			
3 - Conf. Venda	o i o otinzar impressao personalizada(layou)	puta mini - mipressora			
4 - Orcamento	2 - Layout	2303 LAYOUT TESTE	Visualizar Layout		
5 - Compra		lana lana			
6 - Vale Troca					
7 - Sangria/Suprimento					
8 - Caixa					
9 - Separação					
10 - Ajuste/Movimento					
11 - Duplicata					
12 - Entrega					
13 - Estoque					
14 - Fornecedor					
15 - Encomenda					
16 - Produção					
17 - Autenticação					
18 - Despacho					
20 - Cobranca Elotrônica					
21 - Remessa/Transferência					
22 - Outros					
23 - Carnê					
24 - Recibo					
25 - Lista Escolar					

Insira o layout criado no passo 2, clique no botão visualizar layout e a tela de configuração de impressão será aberta, conforme exemplo abaixo:

-			
RDprint Setu	p		
33	Configuração d	a Impressão	
Įmpressora:	Vldoc-e-cursos-01\HP LaserJet Profes	sional P 1102w 🗸 🗸	Propriedades
<u>M</u> odelo:	Gráfico - Compatível com Windows 🛛 🗸	•	⊡ <u>V</u> isualizar
Intervalo d	e Páginas:	Cópias:	
● <u>T</u> odas ○ Página	Atual	<u>N</u> úmero de Cópias	1
O Página	3:	-53-53	Agrupar
Imprim	ir: Todas as páginas do intervalo $~~ \lor$		Ordem inversa

Habilite a opção **Visualizar**, clique em **Ok** e o layout será aberto na tela apenas para visualização, facilitando assim a conferencia da configuração do layout, conforme exemplo abaixo:



Caso verifique que o layout precisa de ajustes, volte para a tela de configuração e realize as alterações necessárias, caso esteja pronto clique em *Gravar F10*.